



Technique 1



How to crochet
Granny Squares

Technique 2



How to crochet
a magic ring

Technique 3



How to crochet
Basic Chain
Stitches

Technique 4



How to crochet
Basic Treble
Stitches

Technique 5



How to weave
in ends when
crocheting

Technique 6



How to join
Granny Squares
using zigzag
technique

Technique 7



How to crochet
a slip stitch

Väska av mormorsrutor

Garn: 270 g bomullsgarn (4/8), uppdelat på 170 g (6 g per mormorsruta) och 100 g i basfärg (sand).

Virknål nr 3

Väskans färdiga storlek är 36 x 38 cm utan handtag.

Totalt ska 27 mormorsrutor virkas.

Färgkombinationerna väljs slumpmässigt. Själva blomman virkas i 2 färger, en för blommans mitt och en för blombladen. Virka de 3 varven längs ytterkanten i samma färg.

Förkortningar och symbolförklaringar

lm	=	luftmaska
sm	=	smygmaska
m	=	maska
st	=	stolp maska
dst	=	dubbel stolpa
mr	=	magisk ring
omg	=	omgång
*	=	upprepa från * till * för hela omgången

Blommans mitt Technique 1 första färgen

- Börja med en mr Technique 2
Virka 3 lm Technique 3 och 1 st Technique 4
Virka 2 oavslutade stolpar i ringen, omslag och dra igenom alla 3 öglor på nålen,
upprepa *-* totalt 11 gånger. Avsluta varvet med 1 sm i den tredje lm från början av varvet (= 12 grupper av stolpar).

Blomblad – andra färgen

- Börja med 4 lm. Virka 3 oavslutade dst framför den första gruppen av stolpar från föregående varv, omslag och dra igenom alla 4 öglor på nålen. *Virka 3 lm, 4 oavslutade dst mellan grupperna av stolpar, omslag och dra igenom alla 5 öglor*, upprepa *-* totalt 11 gånger. Avsluta varvet med 1 sm i toppen av det första blombladet (= 12 blomblad).

Ytterkant

Ytterkanten består av 3 varv med 3 stolpar i varje luftmaskbåge, 1 luftmaska mellan varje grupp av stolpar, men i hörnen 2 luftmaskor mellan grupperna av stolpar.

- 1:a varvet: Börja med 4 lm, 3 st i den första blombladsbågen, 2 lm, 3 st i samma blombladsbåge (= hörn). Virka 1 lm, 3 st mellan varje blombladsbåge till nästa hörn, 2 lm, 3 st (= hörn), upprepa på alla 4 sidor. I den sista stolpgruppen på varvet virkas endast 2 st. Avsluta med 1 sm i den tredje lm från början av varvet.
- 2:a varvet: Börja med 4 lm, 3 st i hörnens luftmaskbåge, 2 lm, 3 st i samma luftmaskbåge (= hörn). Virka 1 lm, 3 st i varje luftmaskbåge till nästa hörn, 2 lm, 3 st (= hörn), upprepa på alla 4 sidor. I den sista stolpgruppen på varvet virkas endast 2 st. Avsluta med 1 sm i den tredje lm från början av varvet.



Technique 1



How to crochet
Granny Squares

Technique 2



How to crochet
a magic ring

Technique 3



How to crochet
Basic Chain
Stitches

Technique 4



How to crochet
Basic Treble
Stitches

Technique 5



How to weave
in ends when
crocheting

Technique 6



How to join
Granny Squares
using zigzag
technique

Technique 7



How to crochet
a slip stitch

5. 3:e varvet: Börja med 4 lm, 3 st i hörnens luftmaskbåge, 2 lm, 3 st i samma luftmaskbåge (= hörn). Virka 1 lm, 3 st i varje luftmaskbåge till nästa hörn, 2 lm, 3 st (= hörn), upprepa på alla 4 sidor. Virka endast 2 st i den sista stolpgruppen. Avsluta med 1 smi den tredje lm från de 4 luftmaskorna i början av varvet.
6. Fäst alla ändar Technique 5

Så här virkar du ihop mormorsrutorna Technique 6

Virka ihop rutorna med basfärgen (sand).

För bästa resultat: Fäst rutorna i hörnen med en nål och stryk dem med ett ångstrykjärn eller vanligt strykjärn och en fuktig kökshandduk innan du virkar ihop dem. Du kan även stryka de virkade handtagen och botten på väskan med ångstrykjärn innan du monterar ihop dessa delar.

Väskans fram och baksida består av 24 rutor – 3 rader x 8 rutor.

7. Lägg två rutor bredvid varandra med baksidan nedåt. Gör 1 sm Technique 7 i den första lm i hörnets luftmaskbåge på den första rutan (hörnets luftmaskbåge består av 2 lm, börja i den lm som tillhör sidan du virkar ihop). Virka 1 lm. Ta nu den andra rutan och gör 1 sm i den första lm i hörnets luftmaskbåge (använd återigen den lm som tillhör sidan du virkar ihop). De två rutorna är nu hopvirkade.
8. Fortsätt med 1 sl st i nästa st i den första rutan och sedan växelvis i de två rutorna för att bilda ett sicksackmönster. Klipp av garnet och fäst ändarna efter att varje sida har virkats ihop.
9. Lägg till ytterligare en ruta och fortsätt på samma sätt tills raden består av 8 rutor. Virka totalt 3 rader med 8 rutor i varje.
10. Virka nu ihop raderna på samma sätt. Lägg två rader med 8 rutor bredvid varandra med baksidan nedåt. Virka ihop den tredje raden med den andra.
11. Vik nu arbetet (3 rader x 8 rutor) och forma ett "rör" genom att virka ihop 3 rutor från ena änden med 3 rutor från den andra änden. Fäst ändarna.

Botten av väskan består av 3 rutor – 1 rad med 3 rutor.

12. Virka ihop en rad med 3 rutor för att skapa botten av väskan.
13. Virka sedan fast botten med "röret" för att färdigställa väskan. Varje ruta i botten gränsar till en ruta i "röret" som bildar sidorna, framsidan och baksidan.



Technique 1



How to crochet
Granny Squares

Technique 2



How to crochet
a magic ring

Technique 3



How to crochet
Basic Chain
Stitches

Technique 4



How to crochet
Basic Treble
Stitches

Technique 5



How to weave
in ends when
crocheting

Technique 6



How to join
Granny Squares
using zigzag
technique

Technique 7



How to crochet
a slip stitch

Kant och handtag

Virka i basfärgen (sand).

14. Börja i ett hörn med 1 sm längs väskans kant. Virka 5:e varv med fm.
15. Lägg väskan plant, hitta mitten och räkna 20 m på varje sida om mitten och placera en markör där. Upprepa på båda sidor av väskan. Partiet mellan de båda markörerna på varje sida består av 40 maskor.
16. Fortsätt att virka fm fram till den första markören, virka 140 lm (52 cm), fortsätt med fm i maskan efter nästa markör, dvs hoppa över 40 m (se till att inte vrida luftmaskorna). Fortsätt på samma sätt med det andra handtaget. Virka därefter 7 varv med fm (1 fm i varje m och 1m från det senaste varvet).